

PPC 中文整句输入法——得意十键输入法
d-Ear[®] 10-Key Input -- Full Sentence
Chinese Input for Pocket PC

(Version 1.0 Build 20060419)



Your Partner in the Century of Speech.

北京得意音通技术有限责任公司开发
Developed by Beijing d-Ear Technologies Co., Ltd.

2006 年 04 月 19 日

目 录

PPC 得意十键输入法 v1.0 用户手册	1
1. 关于得意十键输入法 (d-Ear 10-Key Input)	1
2. 得意十键输入法的安装	1
3. 得意十键输入法的使用	1
3.1 用户界面	1
3.2 按键设置	2
3.3 拼音整句输入	2
3.4 数字输入	4
3.5 英文大写、小写输入	4
3.6 标点符号输入	5
4. 故障排除	5

PPC 得意十键输入法 v1.0 用户手册

1. 关于得意十键输入法 (d-Ear 10-Key Input)

得意十键输入法是由北京得意音通技术有限公司针对 Pocket PC 开发的，模拟手机上的输入方式，主要是为了满足 PPC 用户单手输入文本的要求。它由拼音、数字、英文大写、英文小写四种输入方式组成，其中拼音输入是采用整句方式进行汉字输入的。

2. 得意十键输入法的安装

得意十键输入法的安装步骤如下：

- (1) 在您的计算机上运行我们所提供的安装程序 dEar10KeyIMESetup_PPC2002.exe（在 PPC2002 上安装）或 dEar10KeyIMESetup_PPC2003.exe（在 PPC2003 上安装）。
- (2) 利用微软的 ActiveSync 软件在您的计算机和 Pocket PC (PPC)之间进行同步。

要想成功地安装得意十键输入法，必须满足以下条件：有大约 2 MB 的空闲空间；已经安装了至少一种中文字体（推荐使用宋体，显示效果较好）。注：如果已经安装了其他的得意输入法，需要把缺省输入法设置为非得意输入法并重新启动后，再运行安装程序；然后再把相应的得意输入法或其他输入法设置为缺省输入法。

3. 得意十键输入法的使用

3.1 用户界面

得意十键输入法缺省输入方式为拼音整句输入方式。基本的输入界面如图 1 所示：



图 1 用户基本界面示意

除了基本的用户界面，下面还将介绍整句编辑框、拼音候选框（见 3.3 节图 3），汉字候选框（见 3.3 节图 4），句子候选框（见 3.3 节图 5），标点候选框（见 3.6 节图 9、图 10）。

3.2 按键设置




图 2 按键设置示意

1. “模式”键：用于切换不同的输入方式，并在键上显示当前输入的方式。
2. “~”键：在有拼音输入时用做拼音串中的分隔符；在其他情况下用做空格。
3. “←”键：在整句输入框或拼音框不为空时，删除最后一个拼音字母或英文字母；在整句输入框和拼音框都为空时，删除目标文本中光标前的一个字符（若没有目标文本则不做此操作）。
4. “OK”键：在英文输入方式中用于确定当前的选择；在整句输入方式中，把当前的句子送到目标文本中；在整句候选、汉字候选或标点符号候选被打开时，该键处于无效状态；在其他情况下用做回车。
5. “ESC”键：在整句候选、汉字候选或标点符号候选被打开时，可以关闭候选框；在整句候选、汉字候选和标点符号候选未被打开时，可以取消当前输入的句子和拼音。
6. “标点”键：用于输入标点符号。
7. “0”键：在数字输入方式下表示 0；其他方式中未用，为以后功能的扩展所保留。
8. “1”键：在数字输入方式下表示 1；其他方式中未用，为以后功能的扩展所保留。
9. 其他数字键：在不同的输入方式下，可以根据键上的提示进行不同的输入。

3.3 拼音整句输入

在拼音整句输入方式下，数字键做为拼音字母，进行汉字整句输入。当用户开始输入时，整句编辑框和拼音候选框将会显示（注：我们的输入法支持Landscape显示模式，在此模式下，为了使整句编辑框不被遮挡而将它调小。以后版本会根据用户反馈来调整方案）。例如，要输入“我在外面吃饭”，其拼音串为“wo zai wai mian chi fan”。在手机上用户可以连续输入以下的数字串“96~924~924~6426~244~326”（关于每个数字对应的英文字母可以参看图例），其中“~”是分隔符，用来分隔相邻的拼音所对应的数字串（如96和924之间的~）。虽然得意十键输入法的内核可以支持无分隔符的数字串输入方式，但是“十数字”小键盘所带来的高重码率会降低输入的精度和速度，因此我们真诚地建议用户在每输入一个汉字所对应的数字串后按一下“~”。如图3所示：



图3 拼音整句输入示例

在汉字的输入过程中，用户无需每输完一个拼音后去修改汉字，可以连续输入拼音串，等句子输入完后，如果有汉字选择错误的话，可以触摸选中要修改的汉字，这时会弹出一个汉字候选框，用户触摸即可选中想要输入的汉字。当候选的汉字多于一页时，可以按上/下翻页键（见下面图4示意）进行翻页选择。选中一个汉字或按“ESC”键可以关闭汉字候选框。如图4所示：




图4 单字候选示例

由于一串数字对应的有效拼音可能多于一个，有时候用户想要输入的汉字和当前给出的汉字的拼音就不同，所以需要用户先触摸选中正确的拼音候选（可见上图中间的拼音框），这时会弹出对应于该拼音的汉字候选，然后用户即可触摸选中需要的汉字。

在用户输入一个完整句子后，还可以通过句子候选框选择最接近自己所需要的句子，以减少汉字的修改（有时候想要的句子就在3个候选句子当中）。触摸整句输入框右边的按钮（整句候选键，见下面图5示意）即可打开句子候选框（若此时汉字候选框处于打开状态，则被自动关闭），然后触摸想要输入的句子即可选中它，这时句子候选框自动关闭。用户还可以再次按整句候选键或者按“ESC”键关闭句子候选框。如图5所示：



图 5 整句候选示例

3.4 数字输入

在数字输入模式下，用户可以进行数字串的输入。输入的数字直接送到目标文本中。如图 6 所示：



图 6 数字输入模式

3.5 英文大写、小写输入

在这两种输入模式下，用户可以输入英文字母。输入的英文直接送到目标文本中。

要输入一个字母，首先按该字母所在的键，这时该键所表示的字母都显示在软键盘上方的候选框内（拼音整句输入方式下的拼音候选框），如果想输入的字母不是键上表示的第一个字母，可以通过反复按该键来变换选择。当选中要输入的字母后，可以按“OK”键发送到目标文本中，或者直接按其他键进行后面的输入，当前选中的字母也被发送到目标文本。比如要输入英文单词“well”，就可以按以下键“933555OK555OK”来完成。

英文大写输入和英文小写输入分别如图 7、图 8 所示：



图 7 英文大写输入示例



图 8 英文小写输入示例

3.6 标点符号输入

在任何输入方式下，按右下角的“标点”键，都可以进行标点符号的输入。按第一下出的是全角符号候选（如图9所示，其中“□”表示空格，“↓”表示回车），按第二下出的是半角符号候选（如图10所示），按第三下关闭标点符号候选框。触摸想要输入的标点符号即可发送到目标文本中，如果整句编辑框有输入，则已输入的内容会先发送出去。



图9 全角标点候选示意



图10 半角标点候选示意

4. 故障排除

如果遇到其他问题和故障需要更多的帮助，请联络得意输入法服务部门：Service-IME@d-Ear.com。